

# Bruksanvisning

# Starta

*Anpassad för Bildfabriken*



Beställning och support  
Trollreda resurscenter  
[info@trollreda.se](mailto:info@trollreda.se)

# Innehållsförteckning

<b>Introduktion</b> .....	<b>3</b>
Utrustning.....	3
Installation.....	3
Support och beställningar.....	3
<b>Komma igång med Starta</b> .....	<b>4</b>
<b>Startas funktion</b> .....	<b>8</b>
<b>Inställningar</b> .....	<b>9</b>
Skärmbild.....	9
Ikoner.....	10
<i>Ny ikon</i> .....	10
Windows Start-menyn.....	12
Bläddra program.....	13
Skapa undermeny.....	13
Ikonen STÅNGA AV.....	14
Starta med fil.....	15
Välj från bildbas.....	16
Bläddra bild.....	16
Bläddra ljud.....	17
Spela in ljud.....	17
Inställningar ljudinspelning.....	18
<i>Ändra ikon</i> .....	18
<i>Ta bort ikon</i> .....	19
<i>Flytta ikon uppåt</i> .....	19
<i>Flytta ikon nedåt</i> .....	19
<b>Flera användare i Starta</b> .....	<b>20</b>
Ny användare.....	20
<i>Namn</i> .....	21
<i>Skärmbild</i> .....	21
<i>Ikoner</i> .....	22
Välj användare.....	22
Kopiera användare.....	23
Ta bort användare.....	23
Genväg på skrivbordet.....	23
<b>"Ersätta" Windows skrivbord</b> .....	<b>25</b>
Starta via Windows Autostart.....	25
Ta bort från Windows Autostart.....	25
<b>Alternativ styrning</b> .....	<b>26</b>
Flexiboard-kommandon.....	26
Färgmärkning av tangenter.....	26

# Introduktion

*Starta* är ett program med vilket man kan starta alla typer av program, dvs det är ett slags "skrivbord". Starta är speciellt anpassat för personer med kognitiva svårigheter.

Med Starta kan man:

- skapa ett anpassat skrivbord med utvalda ikoner
- starta program genom att klicka på en ikon
- koppla ljudstöd till ikonerna
- ha olika "skrivbord" för olika användare
- starta musik och bildspel
- stänga av datorn

## Utrustning

Bildfabriken kan köras på PC med Windows 98/2000/XP installerad. Det bör finnas minst 100 MB ledigt diskutrymme samt ljudkort och högtalare.

## Installation

Installations-CD:n innehåller alla program i programsviten Bildfabriken samt bildbaserna Air, Fokus, Handla, Kropp, Mat och Recept.

**Vid installation i datorer med Windows XP/2000/ 7 krävs administratörsrättigheter.**

Gör så här för att installera:


Sätt i installations-CD:n i CD-enheten.

Installationsprogrammet startar automatiskt, men inte alltid i Windows 7.

Om installationsprogrammet inte startas

1. Öppna utforskaren och öppna CD/DVD-enheten.
2. Klicka på *install.exe*
3. Välj hur installationen ska ske (standard/manuell). Om du väljer standardinstallation sköter installationen sig självt. Om du väljer manuell installation får du själv ange i vilka mappar programmen och bildbaserna ska installeras.
4. Installationen genomförs.
5. Ta ut CD:n när installationen är klar.

## Support och beställningar




*Teknisk support i 90 dagar.*  
Trollreda resurscenter  
Tel: 0739 - 35 02 77  
E-post: [info@trollreda.se](mailto:info@trollreda.se)

# Komma igång med Starta

Nedan beskrivs hur du kan prova Starta. För att enkelt visa på möjligheterna finns en färdig sk **användare**. (En användare är en individ eller verksamhet som behöver egna inställningar.) En av dessa användare kommer du att undersöka i detta kapitel.


1. Starta programmet Starta

2. Gå till **Arkiv**-menyn och välj **Användare**. (Om menyn inte syns, tryck <Ctrl+Alt+H>.)



3. Markera **Tidningsgruppen**.


4. Klicka på knappen **Välj användare**.  
Klicka på OK för att välja användaren.



5. Klicka på knappen **Stäng**.


Så här ser Tidningsgruppens skrivbord ut. Det finns ikoner för Ord&Bildstudion och Fotostudion. Tidningsgruppens egen användare väljs direkt när programmen startas.

6. Starta Ord&Bildstudion genom att klicka på dess ikon.




Ord&Bildstudion startas.

7. Avsluta Ord&Bildstudion genom att klicka på den röda knappen.




Nu ska du ändra Tidningsgruppens inställningar.

8. Tryck <Ctrl+Alt+H> samtidigt för att få fram hjälparmenyn.  
9. Välj **Inställningar** i menyn.



En dialogruta visas där man ändrar inställningarna.


10. Ändra så att skrivbordets färg blir "Standard för varje veckodag". Då blir måndag grön, tisdag blå osv.  
11. Undersök vilka andra inställningar man kan göra när det gäller skärmbilden.




Nu ska du lägga till en ikon för Matstudion.

12. Klicka på fliken **Ikoner**.

13. Klicka på knappen **Ny**.




14. Klicka på Windows Start-meny för att välja program.



Här visas alla program som finns i Windows Start-meny.

15. Gå till mappen **Bildfabriken** och välj programmet **Matstudion**. (Om gamla Bildfabriken finns installerad heter mappen **Nya Bildfabriken**.)

16. Klicka på OK.




Matstudion läggs in i Namn-rutan och Program-rutan.

Matstudions ikon läggs in automatiskt. Den är liten och måste därför förstöras upp mycket i Starta, vilket ger sämre kvalitet.


Om du vill kan du välja en annan ikon. I bildbasen Fokus finns bättre ikoner till Bildfabriks-programmen.

17. Klicka på OK.



Matstudion har lagts in i listan med ikoner.


18. Klicka på OK.



Nu visas ikonen för Matstudion i Starta:

19. Tryck på <Ctrl+Alt+H> för att ta bort hjälparenyn.


20. Avsluta Starta genom att klicka på röd knapp.



# Startas funktion

I detta kapitel beskrivs *Startas* funktion.

När man startar *Starta* ser skärmbilden ut som exemplet nedan:



Bakgrundsfärgen är i exemplet ovan vit. Det är möjligt att välja andra färger, eller att färgen automatiskt blir den aktuella veckodagens standardfärg (grön måndag blå tisdag, vit onsdag osv), se kapitlet *Inställningar – Skärmbild* på sid 9.

När man klickar på en ikon **markeras** den. När man klickar en gång till startas programmet.



Om man vill höra ljud som hör till programmet (t ex programmets namn) ska man klicka på högtalarknappen längst ned på skärmen. Om inget ljud finns angivet för programmet ges ett meddelande. (Hur man spelar in ljud beskrivs på sid 17.)



Stoppknappen visas medan ljud spelas upp, och när man klickar på den stängs ljudet av.



När det finns fler ikoner än vad som får plats på en sida bläddrar man till nästa sida med knappen Bläddra.




För att avsluta Starta klickar man på Avsluta-knappen.




# Inställningar

Man ändrar inställningarna via **Inställningar** i menyn (om menyraden inte är framme trycker man på <Ctrl+Alt+H>). Då visas följande dialogruta:



De inställningar som kan göras under resp flik beskrivs nedan:

## Skämbild




Här kan man göra följande inställningar:

- **Rubrik.** Den text som ska stå i den blå programlisten.
- **Bildstorlek.** (1x1, 2x1, 3x1, 2x2, 4x2, 5x2, 6x3 rutor på bildskärmen). Ju fler bilder desto mindre storlek på skärmen.
- **Bakgrundsfärg.** Antingen veckodagarnas standardfärg (grön måndag, blå tisdag, vit onsdag, brun torsdag, gul fredag, rosa lördag och röd söndag) eller fast färg (grön, blå, vit, brun, gul, rosa, röd, svart, grå). Om fast färg är vald har bakgrunden denna färg varje dag.
- **Teckensnitt, textstorlek, stil.** För programikonernas text.
- **Bläddra-knapp.** Bläddra-knappen visas i *Starta* när fler program är inlagda än vad som kan visas samtidigt på en skämbild. Genom att klicka på Bläddra-knappen kan man se alla program.
- **Ljustöd.** Högtalarknappen visas när ett program markerats. För att få ljudstöd ska man då klicka på högtalarknappen. Om ljudstöd ej är valt och ljud finns kopplat till en ikon, spelas ljudet upp direkt.
- **Avsluta-knapp.** Om avslutaknapp **ej** är vald kan *Starta* enbart avslutas från hjälparläget eller via tangenterna <Alt+F4>

- **Visa hjälparmeny.** Om Visa hjälparmeny **ej** är valt måste man trycka på tangenterna <Ctrl-Alt-H> för att göra förändringar i inställningarna.
- **Koppla bort Windows-tangenten.** Om Windows-tangenten är bortkopplad händer ingenting när man trycker på den och därmed är inte Windowsmiljön åtkomlig.


## Ikoner



Här anger man vilka ikoner som ska finnas i Starta. Hur man gör beskrivs nedan:

## Ny ikon

När man klickar på knappen "Ny" visas följande dialogruta:




Här ska man ange följande:

- **Namn.**
- **Program.** Kan väljas via knapparna "Windows Startmenyn" (se sid 12), "Bläddra program" (se sid 13), "Skapa undermeny" (se sid 13) och "Ikonen STÅNGA AV". (se sid 14).
- **Starta med fil.** Om det behövs, skriv in den information som programmet ska starta med. Det kan t ex vara en användarfil. Skriv in filnamn inkl sökväg direkt i textrutan eller bläddra fram det via knappen "Bläddra fil". Se sid 15.
- **Visa.** Hur programmet ska visas (maximerad, minimerad eller normal).
- **Bild.** Bilden väljs via knapparna "Välj från bildbas" eller "Bläddra bild", vilka beskrivs på sid 16.


- **Ljudstöd.** Med ljudstöd menas muntlig information om ett program eller musik som hör till en ikon.

Det normala är att en **högtalarknapp** visas längst ned när man klickar på en ikon. Men om högtalarknappen är vald att inte visas, spelas ljudet upp direkt när man klickar på ikonen (lämplig inställning för musik).




Hur man väljer ljud och spelar in ljud beskrivs på sid 17.


När all information har lagts in för programmet kan det se ut så här:



När man klickar på OK läggs programmet in sist i listan med ikoner:




Först när man klickar på OK sparas den nya ikonen och läggs in i Starta:



### Windows Start-meny


Att välja program via knappen "Windows Start-meny" är det enklaste sättet att välja program. Genvägar till de flesta program läggs ju in i Windows Start-meny vid installationen. (En annan fördel med detta sätt att välja program är att programmets ikon automatiskt läggs in som bild.) När man klickar på "Windows Start-meny" öppnas följande dialogruta.



Innehållet i Windows Start-meny visas i listan. Man ska nu bläddra fram önskat program (tex mappen Nya Bildfabriken och sedan Bildbaskontoret) och sedan klicka på OK.


### Namnet (*Bildbaskontoret*), sökvägen till programmet

(*c:\Bildfabriken\Bildbaskontoret\Bildbaskontoret.Swedish.exe*) samt programmets ikon läggs in i dialogrutan "Program":




### Bläddra program

För att välja program via knappen "Bläddra program" måste man **veta sökvägen** till programmet. När man klickar på "Bläddra program" öppnas den vanliga Öppna-dialogrutan:



Man ska nu först öppna den **mapp** som programmet finns i. Sedan ska man klicka på önskat program i **listan**. Programmet visas i rutan längst ned.


När man klickar på Öppna läggs sökvägen till programmet in i dialogrutan "Program":




### Skapa undermeny

Med hjälp av undermenyer kan ikonerna sorteras, t ex i Musik, Spel, Recept osv. Detta ger alltså en användning i **flera nivåer**.


I exemplet till höger är både **Bildfabriken** och **STÅNGA AV** undermenyer.




När man klickar på Bildfabriken öppnas denna undermeny:



När man klickar på "Skapa en undermeny" öppnas följande dialogruta:




Här ska man skriva in undermenyns namn och klicka på OK. Undermenyn läggs in i dialogrutan "Program":



### ***Ikonen STÄNGA AV***

Genom att lägga in ikonen STÄNGA AV kan man stänga av datorn direkt från Starta. När man klickar på knappen "Ikonen STÄNGA AV" visas följande meddelanderuta:



När man klickar på Ja läggs (undermenyn) STÄNGA AV in i dialogrutan "Program":





Bild och ljud läggs in automatiskt, men det är möjligt att välja annan bild och/eller ljud.

### **Starta med fil**

I "Starta med fil" kan man ange information som programmet ska starta med. Man kan skriv in filnamn inkl sökväg direkt i textrutan eller bläddra fram det via knappen "Bläddra fil". När man klickar på "Bläddra fil" öppnas följande dialogruta:




För att välja "startfil" ska man först öppna den mapp som filen finns i. Sedan ska man klicka på önskad fil i listan.

En startfil kan t ex vara följande:

- **Användarfil.** Starta ett Bildfabriksprogram direkt med en användare. För t ex Etikettstudion, välj användarfilen *c:\Bildfabriken\Etikettstudion\Postgrupp.ini*.
- **Musik.** Sökvägen till en låt, t ex *c:\musik\låt1.mp3*. Om inget program anges spelas låten upp av Starta.
- **Webbsida.** När Internet Explorer angivits som program kan man skriva in en webbsida som startfil, t ex <http://trollreda.vgregion.se>. Då kommer man direkt till denna webbsida när man klickar på ikonen i Starta.

### Välj från bildbas


När man klickar på knappen "Välj från bildbas" öppnas följande dialogruta:



För att välja önskad bild/bilder ska man först välja **bildbas**. Bildbasens bilder visas i **bildlistan** längst ned. När man klickar på en bild i listan visas bilden i rutan till höger. När man hittat önskad bild ska man klicka på OK och bilden väljs för programmet.

### Bläddra bild

När man klickar på knappen "Bläddra bild" öppnas följande dialogruta:




För att välja bild ska man först öppna den **mapp** som bilderna finns i. Sedan ska man klicka på önskad bild i **listan**. Bilden visas i rutan längst ned. När man hittat önskad bild ska man klicka på Öppna och bilden väljs för programmet.



### Bläddra ljud

Om det finns ett passande ljudstöd eller musik ska kopplas till ikonerna ska man klicka på knappen "Bläddra ljud". Följande dialogruta öppnas:




För att välja ljud ska man först öppna den mapp som ljudfilerna finns i. Sedan ska man klicka på önskad ljudfil i listan.

(Om man har valt en bild från en bildbas med ljudstöd, t ex Pictogram, är dess ljudfil förvald.)

### Spela in ljud

När man klickar på knappen "Spela in" öppnas följande dialogruta:




*OBS! Innan man ska spela in ljud bör man ha skaffat en mikrofon av god kvalitet. Det blir sällan bra att använda de interna mikrofoner som framförallt finns i bärbara datorer.*

För att spara ljudet klickar man på OK.

### Spela in så här:


1. Håll mikrofonen framför munnen.
2. Starta inspelningen genom att klicka på knappen **Spela in** och börja tala direkt. En liggande stapel indikerar hur lång tid av den totala inspelningstiden som har gått. När du har talat färdigt, vänta tills stapeln har nått ända fram. Dialogrutan ser då ut så här:



3. Klicka på knappen **Lyssna** och hör resultatet av inspelningen.
4. Om du inte är nöjd, spela in ljudet på nytt. Om inspelningstiden är för *kort* eller för *lång*, eller om *ljudet inte klipps* automatiskt i början och slutet behöver du ändra **inställningarna**, se nedan.
5. Klicka på OK.
6. En dialogruta öppnas där du får ange ljudfilens namn. Ett namn har redan föreslagits och om du accepterar det, klicka på Spara.

### **Inställningar ljudinspelning**

Genom att klicka på knappen **Inställningar** kan man ändra inspelningsfunktionens inställningar. Följande dialogruta visas



Man kan ställa in vilken **ljudkvalitet** som ljudet ska ha:

- Telefonkvalitet (1 kHz, 8 bitar, mono)
- Radiokvalitet (22 kHz, 8 bitar, mono)
- Bättre radiokvalitet (22 kHz, 16 bitar, mono)

Man kan ställa in **inspelningstid**: 2, 5, 10, 15, 20 sek.

Man kan ställa in **automatisk borttagning av paus i början och slutet**, dvs om ljudet ska klippas i början och slutet. Om detta väljs kan man också behöva definiera vad som är "tystnad".

Inställning av **tystnad** behöver göras om ljudet inte klipps alls eller klipps för mycket – dvs det märker man när man spelar in för första gången. Om ljudet klipps för mycket får man flytta reglaget åt vänster, om det inte klipps alls får man flytta reglaget åt höger.

### **Ändra ikon**

För att ändra en ikon ska man markera den och sedan klicka på knappen "Ändra". Samma dialogruta som i *Ny ikon* (se sid 10) visas, och här kan man ändra ikonens egenskaper. Ändringarna sparas först när man har klickat på OK i dialogrutan "Inställningar".

## **Ta bort ikon**

För att ta bort en ikon ska man markera den och sedan klicka på knappen "Ta bort". Man får bekräfta att ikonerna verkligen ska raderas. Ändringarna sparas först när man har klickat på OK i dialogrutan "Inställningar".

## **Flytta ikon uppåt**

För att flytta en ikon uppåt i listan ska man markera den och sedan klicka på knappen "Flytta uppåt". Ikonen flyttas ett steg uppåt för varje gång man klickar. Ändringarna sparas först när man har klickat på OK i dialogrutan "Inställningar".

## **Flytta ikon nedåt**


För att flytta en ikon nedåt i listan ska man markera den och sedan klicka på knappen "Flytta nedåt". Ikonen flyttas ett steg nedåt för varje gång man klickar. Ändringarna sparas först när man har klickat på OK i dialogrutan "Inställningar".

## Flera användare i Starta

I Starta kan man göra olika s k **användare**, dvs individer eller verksamheter som behöver egna inställningar.

Användarnas inställningar sparas i s k **brukarfiler**, och när Starta startar med en brukarfil gäller dess inställningar direkt. Standardinställningen är den inställning som gäller när Starta startar utan brukarfil.

Man skapar användare via Användare i Arkiv-menyn (om menyraden inte är framme trycker man på <Ctrl+Alt+H>). Då visas följande dialogruta:




Här kan man ändra inställningarna för befintliga användare, välja användare, skapa nya användare, kopiera användare och ta bort användare. Man kan även göra genvägar på skrivbordet för olika användare, vilket innebär att Starta kommer att starta med denna användare när man dubbelklickar på genvägen.

De olika funktionerna beskrivs nedan:

## Ny användare

För att skapa en ny användare klickar man på knappen "Ny användare". Då visas först följande meddelanderuta:



Om man väljer "Ja" får den nya användaren automatiskt standardinställningarna.


Sedan visas en guide visas där man får ange användarens inställningar:

## Namn

Här anger man användarens namn och ev en bild som ska symbolisera användaren.

Man väljer bild via knapparna "Välj bildbasbild" och "Bläddra bild". Bilden sparas i storleken 100x100 pixel i bmp-format med samma namn som användaren.

Denna bild visas sedan på menysidan:




När man klickar på Nästa visas nästa vy i guiden:


## Skärmbild

Detta är samma vy som i *Inställningar – Skärmbild*, se sid 9. När man klickar på Nästa visas nästa vy i guiden:

## Ikoner




Detta är samma vy som i *Inställningar – Utskrift*, se sid 10. När man klickar på Slutför sparas användaren och visas i listan i "Hjälparläge":




## Välj användare

För att välja en användare, dvs ställa in Starta med användarens inställningar, ska man markera användaren i listan och sedan klicka på knappen "Välj användare". Då visas följande meddelanderuta:




När man klickar på OK visas användaren på raden "Aktuell användare":



När man klickar på Stäng ställs Starta in med den valda användarens inställningar.

## Kopiera användare

För att kopiera en användare ska man markera den och sedan klicka på knappen "Kopiera användare". Då visas följande dialogruta:



Man anger namn på kopian och klickar på OK. Om det redan finns en användare med detta namn ges ett felmeddelande. Kopian visas sedan i listan i "Hjälparläge".

## Ta bort användare


För att ta bort en användare ska man markera den och sedan klicka på knappen "Ta bort användare". När man har bekräftat att man verkligen vill ta bort användaren raderas den från listan och flyttas till Papperskorgen.

## Genväg på skrivbordet

För att göra en genväg på skrivbordet som startar Starta med inställningar för en viss användare ska man markera användaren och klicka på "Genväg på skrivbordet". Då visas följande dialogruta:



Här fyller man i önskat namn på genvägen. När man klickar på OK läggs genvägen in på Windows skrivbord.



Genvägen får användarens brukarfil som argument, dvs t ex följande kommandorad:


*C:\Bildfabriken\Starta\Starta.Swedish.exe C:\Bildfabriken\Starta\Sara.ini*

Genvägens egenskaper kan man se genom att markera genvägen på skrivbordet, klicka med höger musknapp och sedan välja Egenskaper i menyn:

I Mål-rutan står kommandoraden:

*C:\Bildfabriken\Starta\Starta.Swedish.exe*

*C:\Bildfabriken\Fotostudion\Sara.ini*





# ”Ersätta” Windows skrivbord

## Starta via Windows Autostart

Om användaren ska använda *Starta* istället för Windows skrivbord är det lämpligt att lägga in *Starta* i **Windows Autostart**, vilket innebär att *Starta* startar när datorn sätts på.

OBS! Om en genväg till *Starta* redan finns i Autostart kommer denna att bytas ut mot den genväg som skapas enligt instruktionerna nedan.

1. Starta *Starta*.
2. Se till att *Startas* hjälpmeny är framme (tryck <Ctrl+Alt+H>).
3. Välj ev användare via **Användare** i **Arkiv**-menyn. (Se kapitlet *Flera användare i Starta* på sid 20.)
4. Gå till **Arkiv**-menyn och välj **Lägga in genväg i Windows Autostart**.
5. Klicka på OK för att spara. Genvägen sparas.

## Ta bort från Windows Autostart

Om en genväg till *Starta* finns i Autostart kan man ta bort den inifrån *Starta*.






1. Starta *Starta*.
2. Se till att *Startas* hjälpmeny är framme. (Tryck <Ctrl+Alt+H>.)
3. Gå till **Arkiv**-menyn och välj **Ta bort genväg från Windows Autostart**.
4. Klicka på OK för att ta bort genvägen.

## Alternativ styrning

Starta kan styras med mus, tangentbord eller Flexiboard. I detta kapitel beskrivs vilka kommandon som ska läggas in på Flexiboard-överläggen och hur man kan färgmärka tangentbordet.

### Flexiboard-kommandon

I tabellen nedan anges hur Starta styrs från tangentbordet och därmed också från Flexiboard. I tabellen visas funktionen, den knapp som hör till funktionen samt motsvarande kommando. I mappen *c:\Bildfabriken\Starta\Knappar* finns alla knappar som bilder, och kan användas för att ha på överläggen.

Funktion	Färgad knapp	Kommando
Stega mellan program		<Tab>, piltangenter
Välja program direkt		@<nummer>@
Välja program		<Return>
Bläddra mellan flera "sidor" med program		<F8>
Ljudstöd		<F6>
Stänga av ljud		<F7>
Tillbaka från undermeny		<Esc>
Avsluta		<Esc>

### Färgmärkning av tangenter

När Starta styrs från tangentbordet är det lämpligt att färgmärka vissa tangenter så att de får samma färg som motsvarande knapp i programmet.

Tangent	Färg
<Return>	Grön
<Esc>	Röd
<Tab>	Svart Trekant
<F5>	Mörkblå
<F6>	Mörkgrå
<F7>	Svart
<F8>	Vit
<F9>	Rosa
<F10>	Brun
<F11>	Gul
< F12>	Blå